

Fprnm1c.dll Драйвер Кассового Аппарата Атол

Методы объекта «драйвер ККТ» в 1С: Описание методов Название (alias) Параметры Тип возвращаемого значения
Описание метода Имя Тип Описание ПолучитьПараметрыККТ (GetDataKKT) ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства
BOOL Получение данных из ККТ для регистрации фискального накопителя и последующей работы
STRING [OUT] Регистрационные данные фискального накопителя
ОперацияФН (OperationFN) ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства
BOOL Операция с фискальным накопителем. После проведения операции происходит печать отчета о проведении соответствующей операции. ТипОперации (OperationType) LONG [IN] Тип операции: 1 — Регистрация 2 — Изменение параметров регистрации 3 — Закрытие ФН
Кассир (CashierName) STRING [IN] ФИО уполномоченного лица для проведения операции
STRING [IN] Данные для фискализации фискального накопителя
ОткрытьСмену (OpenShift) ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства
BOOL Открывает новую смену и печатает на ККТ отчет об открытии смены. Кассир (CashierName) STRING [IN] ФИО уполномоченного лица для проведения операции
НомерСмены (SessionNumber) LONG [OUT] Номер смены
НомерДокумента (DocumentNumber) LONG [OUT] Номер отчета об открытии смены
ЗакрытьСмену (CloseShift) ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства
BOOL Закрывает открытую ранее смену и печатает на ККТ отчет о закрытии смены. Кассир (CashierName) STRING [IN] ФИО уполномоченного лица для проведения операции
НомерСмены (SessionNumber) LONG [OUT] Номер закрытой смены
НомерДокумента (DocumentNumber) LONG [OUT] Номер отчета о закрытии смены
СформироватьЧек (ProcessCheck) ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства
BOOL Формирование чека в пакетном режиме. Передается структура, описывающая тип открываемого чека, фискальные и текстовые строки, штрихкоды, которые будут напечатаны.

Кассовые аппараты тех! Подключение «АТОЛ: Общий драйвер ККМ» к 1С версии 8.2, типовая конфигурация 'Розница 1.0. Аналогично выполняется подключение к типовой конфигурации 'Управление производственным предприятием', редакция 1.2, на платформах 1С версий 8.0/8.1/8.2.. 2) Зарегистрируйте в системном реестре файл FPrnm1C.dll командой regsvr32 «[путь к файлу] FPrnm1C.dll» (если по каким-то причинам регистрация не произошла автоматически в причине установки).. Windows 10 Для Планшета Скачать Бесплатно [подробнее](#). Установить в настройках кассового аппарата канал обмена данными Bluetooth. Для этого надо войти в сервисный режим. При нажатой кнопке промотки ЧЛ включить устройство. Размещен на сайте Атола. Особенности реализации. Обработка обслуживания использует библиотеку 'Fprnm1C82_54FZ.dll' с идентификатором 'AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ' из комплекта драйвера версии 8.16. Драйвер версии 9 и выше не поддерживаются. Существенные ограничения получились в связи с тем, что реализация печати чека на ККТ осуществляется одной операцией, а реализация печати чека на фискальном регистраторе поэтапно из нескольких операций: - ОткрытьЧек() - ПечататьСтроку().

Также передаются суммы оплат для закрытия чека. Кассир (CashierName) STRING [IN] ФИО уполномоченного лица для проведения операции
Электронно (Electronically) BOOL (IN) Формирование чека в только электронном виде. Печать чека не осуществляется.

STRING [IN] XML структура — описание чека. НомерЧека (CheckNumber) LONG [OUT] Номер фискального чека возвращаемый ФН
НомерСмены (SessionNumber) LONG [OUT] Номер открытой смены
ФискальныйПризнак (FiscalSign) STRING [OUT] Фискальный признак
AddressSiteInspections (АдресСайтаПроверки) STRING [OUT] Адрес сайта проверки
СформироватьЧекКоррекции (ProcessCorrectionCheck) ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства
BOOL Формирование чека коррекции в пакетном режиме. Передается структура, описывающая тип открываемого чека и атрибуты чека. Кассир (CashierName) STRING [IN] ФИО уполномоченного лица для проведения операции
STRING [IN] XML структура — описание чека коррекции. НомерЧека (CheckNumber) LONG [OUT] Номер фискального чека возвращаемый ФН
НомерСмены (SessionNumber) LONG [OUT] Номер смены
ФискальныйПризнак (FiscalSign) STRING [OUT] Фискальный признак
AddressSiteInspections (АдресСайтаПроверки) STRING [OUT] Адрес сайта проверки
НапечататьТекстовыйДокумент (PrintTextDocument) ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства
BOOL Печать текстового документа (текстовый слип-чек, информационная квитанция)
STRING [IN] XML структура — описание текстового документа. НапечататьЧекВнесенияВыемки (CashInOutcome) ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства
BOOL Печатает чек внесения/выемки (зависит от переданной суммы).

[Скачать Игру Симс 2 Бесплатно На Компьютер Виндовс 7](#), [Скачать Музыку Бесплатно С Вк Программа](#), [Мускофлекс Инструкция По Применению Мазь](#)